

CONFIGURE SU CUENTA DE CORREO EN WINDOWS LIVE MAIL


Windows Live Mail es el cliente de correo electrónico sustituto de Outlook Express. Éste programa está preinstalado en el sistema operativo Windows Vista.

Para empezar a configurar una cuenta lo primero y más importante es haber creado las cuentas de correo en su panel de control del hosting.

Es muy importante que recordemos el nombre de las cuentas y las contraseñas que hemos establecido para cada una de ellas cuando las creamos, ya que posteriormente deberemos utilizarlas al configurarlas en Windows Live mail.


A continuación, le mostramos como configurar sus cuentas en Live mail:

1. Una vez iniciado el programa, vaya al menú "Herramientas" y pulse sobre "Cuentas"




- Dominios y Alojamiento Web
 - Diseños de Páginas Web
 - Comercio Electrónico
 - Pasarelas de Pago Online
 - Tiendas Virtuales
- Realización de Proyectos Audiovisuales

2. A continuación, en la parte superior derecha escoja "Agregar".



3. Seleccione "Cuenta de correo electrónico" y pulse en siguiente.




- Dominios y Alojamiento Web
 - Diseños de Páginas Web
 - Comercio Electrónico
 - Pasarelas de Pago Online
 - Tiendas Virtuales
- Realización de Proyectos Audiovisuales

4. En el siguiente paso añadiremos los datos básicos de su cuenta, deberá desmarcar la casilla "Determinar automáticamente mi Id. de sesión" y marcar "Definir manualmente la configuración del servidor para la cuenta de correo electrónico"

En la casilla "Tu nombre" debería poner el nombre con el que desea que se remitan sus mensajes.

La dirección de correo electrónico se compone de 2 partes: El nombre del usuario y el nombre del dominio, por ejemplo un usuario llamado Javier en el dominio micasita.com tendría una dirección javier@micasita.com

Como Identificador de inicio de sesión utilizaremos la dirección de correo completa.




5. Una vez hemos colocado los datos básicos, pulsamos siguiente y accedemos a la ventana que define los datos del servidor de correo.

Tanto para el servidor entrante POP3 como para el servidor saliente SMTP introducimos "sudominio.com".

Es necesario marcar la casilla "El servidor de correo saliente requiere autenticación"

Por ultimo para que el envío de correo se realice con normalidad debemos modificar el puerto de correo saliente (SMTP) por el 25 o 26 dependiendo de su proveedor de acceso a internet, como puede observar en la imagen inferior.



Toda esta configuración es necesaria para el funcionamiento de la cuenta de correo electrónico.

Mi servidor de correo entrante es:

Información del servidor de correo entrante:

Servidor de correo entrante:

Puerto:

El servidor requiere una conexión segura (SSL)

Iniciar sesión utilizando la autenticación de texto no cifrado

Iniciar sesión usando la autenticación de contraseña segura

Iniciar sesión utilizando la autenticación APOP

Información del servidor de correo saliente:

Servidor de correo saliente:

Puerto:

El servidor requiere una conexión segura (SSL)

El servidor de correo saliente requiere autenticación

[¿Dónde se puede encontrar información sobre el servidor de correo electrónico?](#)

< Atrás Siguiendo > Cancelar

Estos son todos los datos necesarios para configurar una cuenta en Windows Live mail, una vez ha llegado a éste punto debería poder enviar y recibir correo con normalidad.